

# Magento 2 Postcode extensie installatiehandleiding

# POSTCODE SERVICE



## Postcode Service Magento 2

## Installatiehandleiding

## Inhoudsopgave

- [Postcode Service Magento 2](#)
- [Installatiehandleiding](#)
  - [Inhoudsopgave](#)
  - [1. Inleiding](#)
  - [2. Installatie](#)
    - [2.1 backup](#)
    - [2.2 Omgeving gereed maken & bestanden downloaden](#)
    - [2.3 Extensie activeren & bijwerken](#)
  - [3. Updaten](#)
  - [4. Veelgestelde vragen](#)
  - [6. Technische systeemvereisten](#)

# 1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft de installatie van de Postcode Service Magento 2 extensie. De extensie is ontwikkeld door TIG.

Uw klanten kunnen met deze extensie adresgegevens in het afrekenproces automatisch laten aanvullen op basis van het ingevulde postcode en huisnummer.

## Support, feedback & feature requests

Voor vragen en/of opmerkingen over de extensie kunt u contact opnemen met ons.

Telefoon: 020-2181000

E-mail: [support@postcodeservice.nl](mailto:support@postcodeservice.nl)

## Postcode service contract

Om gebruik te kunnen maken van de extensie heeft u een postcodeservice contract nodig. Een contract sluit u al af vanaf €10 per maand. Alle benodigde gegevens kunt u aanvragen via deze link: <https://postcodeservice.nl/>

Indien er aanvullende vragen zijn over uw aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op.

# 2. Installatie

In dit hoofdstuk beschrijven wij de installatie van de Postcode service extensie voor een Magento 2 webshop in **Developer mode** en cache aan op een staging omgeving. De installatie gaat via de package manager Composer.

## 2.1 backup

Wij adviseren om vooraf een backup te maken van uw omgeving.

## 2.2 Omgeving gereed maken & bestanden downloaden

Login met SSH op uw server en navigeer naar de root van de Magento 2 installatie.

Voer onderstaande opdrachten uit om uw omgeving klaar te maken voor de installatie en de bestanden binnen te halen.

- `php bin/magento maintenance:enable`
- `composer require tig/postcode-magento2`

## 2.3 Extensie activeren & bijwerken

Voer onderstaande opdrachten uit.

Let op! Het is belangrijk om de volgorde aan te houden die hieronder staat beschreven.

- php bin/magento module:enable TIG\_Postcode

Werk uw Magento 2 installatie bij.

- php bin/magento setup:upgrade

Flush uw cache.

- php bin/magento cache:flush

Leeg onderstaande mappen (als ze bestaan). Let op, niet verwijderen.

- rm -rf var/cache/\* var/page\_cache/\* generated/\* var/di/\* var/view\_preprocessed/\*

Deploy uw static content voor Engels:

- php bin/magento setup:static-content:deploy

Deploy uw static content voor uw eigen taal, bijvoorbeeld:

- php bin/magento setup:static-content:deploy nl\_NL

Compile uw bestanden:

- php bin/magento setup:di:compile

De update is nu afgerond. De maintenance mode kunt u weer uitschakelen:

- php bin/magento maintenance:disable

## 3. Updaten

Regelmatig dient u de extensie bij te werken zodat u gebruik maakt van de meest recente versie.

Voer onderstaande stappen hiervoor uit.

- composer update tig/postcode-magento2

Werk uw Magento 2 installatie bij.

- php bin/magento setup:upgrade

Flush uw cache.

- php bin/magento cache:flush

Leeg onderstaande mappen. Let op, niet verwijderen.

- rm -rf var/cache/\* var/page\_cache/\* generated/\* var/di/\* var/view\_preprocessed/\*

Deploy uw static content voor Engels:

- php bin/magento setup:static-content:deploy

Deploy uw static content voor uw eigen taal, bijvoorbeeld:

- php bin/magento setup:static-content:deploy nl\_NL

Compile uw bestanden:

- php bin/magento setup:di:compile

Voer een reindex uit.

- php bin/magento indexer:reindex

De update is nu afgerond. De maintenance mode kunt u weer uitschakelen:

- php bin/magento maintenance:disable

## 4. Veelgestelde vragen

**Zijn er testen in de code opgenomen?**

Ja. Wij hebben integratie- en unittests in de code opgenomen. Bekijk ze op <https://travis-ci.org/tig-nl/postcode-magento2>

**Waarom beschrijft de handleiding uitsluitend de installatie op een staging omgeving?**

Magento 2 werkt met drie verschillende modi. De staging webshop draait altijd in developer modus en de live omgeving in production modus.

De wijze waarop extensies op de productie omgeving worden geplaatst en beheerd is geen onderdeel van Magento zelf. Wij adviseren om GIT hiervoor te gebruiken.

Het proces dat wij adviseren:

1. Installatie op staging webshop.

2. Configuratie op staging webshop.
3. Testen op staging webshop
4. Composer.json en composer.lock via GIT overzetten naar live webshop
5. Run de volgende opdracht via de command line: Composer install

Stappen *Extensie activeren & bijwerken + Flush cache and reindex* op live webshop.

## 6. Technische systeemvereisten

Om de Postcode service Magento 2 handleiding te gebruiken dient uw omgeving te voldoen aan de systeemvereisten van Magento 2 te vinden op <https://devdocs.magento.com/guides/v2.3/install-gde/system-requirements.html>

Installatiehulp nodig bij de Postcode extensie? Stuur dan een e-mail naar [support@postcodeservice.nl](mailto:support@postcodeservice.nl) of bel naar telefoonnummer 020-2181001.